

Tracciato del Flusso ASCII per la comunicazione dei versamenti al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi

Generalità

Il seguente documento descrive il tracciato del flusso ASCII che il soggetto interessato (Datore di lavoro o Centro Servizi) dovrà inviare al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi per comunicare i versamenti ordinari, iniziali od arretrati degli aderenti.

Il file prodotto deve essere un file di tipo testo ASCII con campi a lunghezza fissa (senza separatore) e record a lunghezza fissa (separatori 13 e 10). I campi numerici devono avere sempre un valore numerico valido (senza blanks). Quindi, un campo numerico non obbligatorio e non valorizzato deve essere comunque valorizzato con tutti 0.

I file dovranno avere come suffisso TXT, mentre nessuna regola è richiesta per il suo nome; si suggerisce tuttavia di dare al file un nome che ricordi la ragione sociale del mittente.

Il file è strutturato in record (righe). Ogni record descrive il dettaglio dei versamenti di un singolo aderente. Un singolo file può contenere dati relativi ad un unico periodo (anno/trimestre) e ad un unico datore di lavoro.

Di seguito sono elencati i tracciati dei vari tipi record. Vale la seguente

Legenda:

Lunghezza dei campi:

- se la lunghezza del campo è un numero senza virgola, il campo è alfanumerico della lunghezza indicata;
- se la lunghezza è un numero con virgola e parte decimale (eventualmente uguale a 0), il campo è numerico, con una lunghezza complessiva pari alla parte intera della lunghezza ed un numero di decimali pari alla parte decimale della lunghezza (Es.: un campo lungo 11,2 sarà un campo con 9 cifre intere e due cifre decimali).

Colonna 0: una "0" nella colonna indica che il campo è obbligatorio.

Struttura del record

Descrizione Campo	Lungh.	O	Informazioni Aggiuntive
Versione del tracciato	2,0	o	Valore fisso='01'
P.I. o C.F. del Datore di lavoro	16	o	La partita IVA od il Codice Fiscale del datore di lavoro (la distinzione tra P.I. e C.F. viene fatta in base al numero di bytes valorizzati)
Ragione Sociale del Datore di lavoro	100	o	La ragione sociale del Datore di lavoro
Trimestre periodo	1,0	o	Valore da 1 a 4
Anno periodo	4,0	o	
C.F. Aderente	16	o	Il codice fiscale dell'Aderente
Nome Aderente	50	o	Il nome dell'Aderente
Cognome dell'Aderente	50	o	Il cognome dell'Aderente
Base imponibile Aderente	11,2	o	La base imponibile su cui viene calcolato il contributo dell'Aderente
% contribuzione Aderente	5,2	o	La percentuale di contribuzione dell'Aderente che è in essere al momento della preparazione del flusso. (Nota: poiché la percentuale di contribuzione può variare nel corso del periodo di riferimento, l'eguaglianza Contribuzione da Aderente = Base Imponibile Aderente x % Contribuzione Aderente può non essere valida; questa stessa considerazione vale anche per i campi successivi)
Contribuzione da Aderente	11,2	o	La parte del contributo versata dall'Aderente
Base imponibile Datore di lavoro	11,2	o	La base imponibile su cui viene calcolato il contributo del Datore di lavoro
% contribuzione Datore di lavoro	5,2	o	La percentuale di contribuzione del Datore di lavoro in essere al momento della preparazione del flusso
Contribuzione da Datore di lavoro	11,2	o	La parte del contributo versata dal Datore di lavoro
Retrib. Utile a Calcolo TFR	11,2	o	Indica la retribuzione del periodo sulla base della quale viene calcolato il TFR
% Retrib. Utile a Calcolo TFR	5,2	o	Indica la % di retribuzione utile al calcolo del TFR
% Contribuzione da TFR	5,2	o	Indica la % che determina la contribuzione da TFR
Contribuzione da TFR	11,2	o	La parte del contributo prelevata dal TFR
Mesi di effettiva Contrib.	1,0	o	Inserire 1, 2 o 3 a seconda dei mesi di effettiva contribuzione in questo trimestre.
Linea di investimento	3	o	Il codice relativo alla linea di investimento Campo facoltativo.

=====
Fine Documento